

【メール設定】 Mac OS X メール 11.x メールアカウントの追加設定方法 (SMTP 認証)

お手元に「FITWeb インターネットサービスご利用開始のお知らせ」(以下「通知書」)をご用意ください。
インターネット回線に接続した状態で設定を行って下さい。
バージョンによって若干画面が異なる場合がございます。




① Dock の[メール]をクリックし、メールを起動します。

※ Dock に[メール]がない場合は、メニューバーの[移動]から[アプリケーション]を選択して、[メール]を起動します。




[メール]をはじめて起動する際には、[ようこそメールへ]の画面が表示されますので、[続ける]をクリックし、手順④にお進みください。



② [メール]が起動します。

メニューバーの[メール]をクリックします。
表示されるメニューの中から[環境設定]をクリックします。



③ [アカウント]をクリックし、左下の[+]をクリックします。

メールアカウントのプロバイダを選択...

iCloud
 Exchange
 Google™
 YAHOO!
 Aol.
 その他のメールアカウント...

- ④ [メールアカウントのプロバイダを選択]と表示されますので、[その他のメールアカウント]を選択し、[続ける]をクリックします。

@ メールアカウントを追加

最初に、次の情報を入力してください:

名前: 北電 太郎

メールアドレス: den-taro@abc.fitweb.or.jp

パスワード: ●●●●●●

- ⑤ [メールアカウントを追加]画面が表示されます。すべての項目で下記のように、入力します。
[サインイン]ボタンをクリックします。

入力画面	通知書の項目
氏名	差出人として表示したい名前
メールアドレス	メールアドレス 例)den-taro@abc.fitweb.or.jp
パスワード	メールパスワード (半角大文字)

「abc」の部分はお客さまによって異なります

メールアドレス: den-taro@abc.fitweb.or.jp

ユーザ名: den-taro

パスワード: ●●●●●●

アカウントの種類: POP

受信用メールサーバ: pop.abc.fitweb.or.jp

送信用メールサーバ: smtp.abc.fitweb.or.jp

アカウント名またはパスワードを確認できません。


- ⑥ [アカウント名またはパスワードを確認できません]と表示されます。すべての項目で下記のように入力します。
[サインイン]ボタンをクリックします。

入力画面	通知書の項目
メールアドレス	メールアドレス 例)den-taro@abc.fitweb.or.jp
ユーザ名	メールアカウント 例)den-taro
パスワード	メールパスワード (半角大文字)
アカウントの種類	POP
受信用メールサーバ	受信メールサーバ 例)pop.abc.fitweb.or.jp
送信用メールサーバ	受信メールサーバ 例)smtp.abc.fitweb.or.jp

「abc」の部分はお客さまによって異なります




⑦ [パスワードを“*****”に安全に送信できませんでした]という警告が表示されますが、そのまま[続ける]ボタンをクリックします。



⑧ ユーザ名とパスワードが認証されましたら、メールのメイン画面が表示されます。

もう一度、メニューバーの[メール]—[環境設定]を開きます。



⑨ [アカウント設定]画面が表示されます。追加されたアカウント名を選択し、[サーバ設定]タブに切り替えます。まず、[受信用メールサーバ]の項目で下記のように入力します。

入力画面	通知書の項目
ユーザ名	メールアカウント 例)den-taro
パスワード	メールパスワード (半角大文字)
ホスト名	受信メールサーバ 例)pop.abc.fitweb.or.jp
接続設定を自動的に管理	チェックを外す
ポート	110
TLS/SSL を使用	チェックを外す
認証	パスワード

「abc」の部分はお客さまによって異なります



[受信用メールサーバ]の項目を入力したら、[送信用メールサーバ]欄ある[アカウント名]をクリックし、表示されたメニューから[SMTPサーバリストを編集]をクリックします。

説明	サーバ名	使用しているアカウント
abc.fitweb.or.jp	smtp.abc.fitweb.or...	abc.fitweb.or.jp

+ -

サーバ設定 詳細

説明: abc.fitweb.or.jp

ユーザ名: den-taro@abc.fitweb.or.jp

パスワード: ●●●●●●

ホスト名: smtp.abc.fitweb.or.jp

接続設定を自動的に管理

ポート: 587 TLS/SSLを使用

認証: パスワード

キャンセル OK

⑩ [サーバ設定]画面が表示されますので、下記のように入力します。

入力画面	通知書の項目
説明	任意で設定 例)abc.fitweb.or.jp
ユーザ名	メールアドレス 例)den-taro@abc.fitweb.or.jp
パスワード	メールパスワード (半角大文字)
ホスト名	送信メールサーバ 例)pop.abc.fitweb.or.jp
接続設定を自動的に管理	チェックを外す
ポート	587
TLS/SSL を使用	チェックを外す
認証	パスワード

「abc」の部分はお客さまによって異なります

説明	サーバ名	使用しているアカウント
abc.fitweb.or.jp	smtp.abc.fitweb.or...	abc.fitweb.or.jp

+ -

サーバ設定 詳細

TLS証明書: なし


セキュリティ保護されていない認証を許可

キャンセル OK

⑪ [詳細]タブに切り替え、下記のように変更します。

入力画面	通知書の項目
TLS証明書	なし
セキュリティで保護されていない認証を許可	チェックします

変更したら、[OK]ボタンをクリックします。



- ⑫ 先の[サーバ設定]画面に戻ります。
右下にある[保存]ボタンをクリックし、左上の[閉じる]ボタンをクリックします。



- ⑬ [変更内容を保存しますか?]のメッセージが表示された場合は、[保存]をクリックします。

以上で設定は完了です。
送受信をお試しください。