



【メール設定】 Microsoft Outlook (classic) 設定変更方法 (メールサーバ移行後)



① Outlook (classic)を起動します。




② メイン画面が表示されます。
メニューバーの[ファイル]をクリックします。



③ [アカウント情報]画面が表示されます。
[アカウント設定]をクリックし、下に表示される[プロファイルの管理]をクリックします。


[ユーザー アカウント制御]画面が表示された場合は、[はい]をクリックします。



④ [メール設定]画面が表示されます。
[電子メール アカウント]をクリックします。




- ⑤ [電子メール アカウント]画面が表示されます。
FITWeb アドレスをダブルクリックします。



- ⑥ [POP と IMAP のアカウント設定]画面が表示されま
す。
項目を確認し、下記のように修正します。

受信メールサーバー	fwmmail.hyper.fitweb.net
送信メールサーバー	fwmmail.hyper.fitweb.net
アカウント名	お客様のメールアドレス

- ⑦ [詳細設定]をクリックします。



- ⑧ [インターネット電子メール設定]画面が表示されま
す。
[送信サーバー]タブをクリックします。
下記の項目を確認し、修正します。

受信メールサーバーと 同じ設定を使用する	選択する
-------------------------	------

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー **詳細設定**

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3)(I): 995 標準設定(D)

このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要(E)

送信サーバー (SMTP)(Q): 465

使用する暗号化接続の種類(C): SSL/TLS

サーバーのタイムアウト(T)

短い 長い 1分

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

サーバーから削除する(R) 14 日後

[削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル

- ⑨ [詳細設定]タブをクリックします。
下記の項目を確認し、修正します。

受信サーバー(POP3)	995
このサーバーでは暗号化された接続が必要	チェックする
送信サーバー(SMTP)	465
使用する暗号化接続の種類	SSL/TLS

[OK]をクリックします。

アカウントの変更

POPとIMAPのアカウント設定
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(Y): サンプル
電子メール アドレス(E): sample@fvt.fitweb.or.jp

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): fwmail.hyper.fitweb.net
送信メール サーバー (SMTP)(O): fwmail.hyper.fitweb.net

メールサーバーへのログイン情報
アカウント名(U): sample@fvt.fitweb.or.jp
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(R)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。
アカウント設定のテスト(T)
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定も自動的にテストする(S)

戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル ヘルプ

- ⑩ [POPとIMAPのアカウント設定]に戻ります。
「[次へ]をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストするのチェックを外します。

- ⑪ [次へ]をクリックします。

アカウントの変更

すべて完了しました

アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。

戻る(B) **完了** ヘルプ

- ⑫ [すべて完了しました]画面が表示されます。
[完了]をクリックします。

残った画面を閉じます。

[電子メールアカウント]画面の[閉じる]をクリックします。

[メール設定]画面の[閉じる]をクリックします。

[アカウント情報]画面左上(←)を押すとメイン画面が表示されます。

これで設定は終了です。