



【メール設定】 Microsoft Outlook(classic) メールアカウントの追加設定方法(メールサーバ移行後)

- お手元に「FITWeb インターネットサービスご利用開始のお知らせ」(以下「通知書」)をご用意ください。
- プログラム一覧に「Outlook(Classic)」と「Outlook(New)」がある場合は、「**Outlook(Classic)**」をご利用ください。



① Outlook(classic)もしくは Outlook を起動します。


② 中央に[Outlook]画面が表示された場合は、手順⑤へ進みます。



③ メイン画面が表示されます。
左上の[ファイル]をクリックします。




④ [アカウント情報]画面が表示されます。
[アカウントの追加]をクリックします。




⑤ 「メールアドレス」を入力します。

入力画面	通知書の項目
メールアドレス	お客様のメールアドレス

⑥ [詳細オプション]をクリックします。
[自分で自分のアカウントを手動で設定]にチェックを入れます。
[接続]をクリックします。



- ⑦ アカウント種別を選ぶ画面が表示されます。
[POP]をクリックします。



- ⑧ [POP アカウントの設定]画面が表示された場合は、
下記のように入力します。


入力画面	通知書の項目
受信メールサーバー	fwmail.hyper.fitweb.net
ポート	995
このサーバーでは暗号化された接続が必要	チェックする
セキュリティで保護されたパスワード認証でのログオンが必要	チェックしない
送信メールサーバー	fwmail.hyper.fitweb.net
ポート	465
暗号化方法	SSL/TLS
セキュリティで保護されたパスワード認証でのログオンが必要	チェックしない


[次へ]をクリックします。

- ⑨ 「メールパスワード」を入力します。

入力画面	通知書の項目
パスワード	メールパスワード


[接続]をクリックします。





- ⑩ [Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する]のチェックを外します。

[完了]をクリックします。




- ⑪ [メイン画面]が表示されます。
左上の[ファイル]をクリックします。



- ⑫ [アカウント設定]をクリックし、下に表示される[プロフィールの管理]をクリックします。


[ユーザー アカウント制御]が表示された場合は、
[はい]をクリックします。



- ⑬ [メール設定]が表示されます。
[電子メール アカウント]をクリックします。



- ⑭ [電子メール アカウント]が表示されます。
「FITWeb メールアドレス」をダブルクリックします。



- ⑮ [POP と IMAP のアカウント設定]が表示されます。
以下の項目を修正します。

入力画面	通知書の項目
名前	差出人として表示したい名前

- ⑯ [詳細設定]をクリックします。



- ⑰ [インターネット電子メール設定]が表示されます。
[詳細設定]タブをクリックします。
「サーバーのポート番号」項目を確認します。

入力画面	通知書の項目
受信サーバー(POP3)	995
このサーバーでは暗号化された接続が必要	チェックする
送信サーバー(SMTP)	465
使用する暗号化接続の種類	SSL/TLS

- ⑱ 「配信」項目、
[サーバーにメッセージのコピーを置く]のチェックを外します。

ただし、複数台のパソコンで同じメールを受信する場合は、チェックをつけておきます。
その際は必ず「サーバーから削除する」にチェックを入れてください。「○日後」には、複数台のパソコンがメールをチェックするのにかかる最少の日数を入れてください。この日数を長くすると、たくさんのメールがサーバーに残り、容量オーバーを起こすことがあります。その場合、メールが届かなくなりますので、ご注意ください。

- ⑲ [OK]をクリックします。

アカウントの変更

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前 (Y): サンプル
電子メール アドレス (E): sample@fwt.fitweb.or.jp

サーバー情報
アカウントの種類 (A): POP3
受信メール サーバー (I): fwmml.hyper.fitweb.net
送信メール サーバー (SMTP)(O): fwmml.hyper.fitweb.net

メール サーバーへのログイン情報
アカウント名 (U): sample@fwt.fitweb.or.jp
パスワード (P): *****
☒ パスワードを保存する (R)

☐ メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください (Q)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。
アカウント設定のテスト (T)
☒ [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (S)

詳細設定 (M)...

< 戻る (B) **次へ (N) >** キャンセル ヘルプ

- ②⑩ [POP と IMAP のアカウント設定]に戻ります。
[次へ]をクリックします。

テスト アカウント設定

すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして続行してください。

中止 (S)
閉じる (C)

タスク エラー

タスク	状況
✓ 受信メール サーバー (POP3) へのログイン	完了
✓ テスト電子メール メッセージの送信	完了

- 21 [テスト アカウント設定]が表示されます。
テストが完了したら、[閉じる]をクリックします。

アカウントの変更

すべて完了しました

アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。

< 戻る (B) **完了** ヘルプ

- 22 [すべて完了しました]と表示されます。
[完了]をクリックします。

残った画面を閉じます。
[電子メールアカウント]画面の[閉じる]をクリックします。
[メール設定]画面の[閉じる]をクリックします。
[アカウント情報]画面左上 ⏪ を押すとメイン画面が表示されます。

これで設定は終了です。