

【メール設定】Thunderbird

メールアカウントの設定方法(SMTP 認証)

- お手元に「FITWeb インターネットサービスご利用開始のお知らせ」(以下「通知書」)をご用意ください。



アカウントのセットアップ

既存のメールアドレスのセットアップ

現在のメールアドレスを使用するには、そのアカウント情報を記入してください。
Thunderbird が自動的に有効なサーバー設定を検索します。

あなたのお名前
サンプル

メールアドレス
sample@fwt.fitweb.or.jp

パスワード
●●●●●●●●

☒ パスワードを記憶する

手動設定

キャンセル

続ける

あなたの認証情報はローカルのあなたのコンピュータにのみ保存されます。

完了

- ① Thunderbird を起動します。

- ② 「既存のメールアドレスのセットアップ」が表示されます。各項目を以下のように入力します。

あなたのお名前	差出人として表示したい名前
メールアドレス	お客様のメールアドレス
パスワード	メールパスワード(半角大文字)

- ③ [手動設定]をクリックします。

アカウントのセットアップ

手動設定

受信サーバー

プロトコル: POP3

ホスト名: fwmail.hyper.fitweb.net

ポート番号: 995

接続の保護: SSL/TLS

認証方式: 通常のパスワード認証

ユーザー名: sample@fwt.fitweb.or.jp

送信サーバー

ホスト名: fwmail.hyper.fitweb.net

ポート番号: 465

接続の保護: SSL/TLS

認証方式: 通常のパスワード認証

ユーザー名: sample@fwt.fitweb.or.jp

詳細設定

再テスト

キャンセル

完了

空欄のフィールドは Thunderbird が自動検出を試みます。


- ④ サーバー情報を設定します。

各項目を以下のように入力します。

受信サーバー	
プロトコル	POP3
ホスト名	fwmail.hyper.fitweb.net
ポート番号	995
接続の保護	SSL/TLS
認証方式	通常のパスワード認証
ユーザー名	お客様のメールアドレス

送信サーバー	
サーバー	fwmail.hyper.fitweb.net
ポート番号	465
接続の保護	SSL/TLS
認証方式	通常のパスワード認証
ユーザー名	お客様のメールアドレス

- ⑤ [完了]をクリックします。



- ⑥ 「アカウントの作成が完了しました」と表示されます。
[アカウント設定]をクリックします。



- ⑦ 「アカウント設定」タブが表示されます。
[サーバー設定]をクリックします。




- ⑧ [ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す]の
チェックを外します。

ただし、複数台のパソコンで同じメールを受信する場合は、
チェックを入れておきます。その際は必ず「ダウンロードして
から〇日以上経過したメッセージは削除する」にチェックを
入れてください。
「〇日以上経過」の部分は、複数台のパソコンがメールを
チェックするのににかかる最少の日数を入れてください。
この日数を長くすると、たくさんのメールがサーバーに残り、
容量オーバーを起こすことがあります。その場合、メールが
届かなくなりますので、ご注意ください。

- ⑨ 「アカウント設定」タブの[×]をクリックして、
タブを閉じます。
⑩ 「アカウントの作成が完了しました」に戻ります。
[完了]をクリックします。

以下の画面が表示された場合は、任意に設定してください。



これで設定は終了です。

