

【メール設定】Thunderbird

設定変更方法(メールサーバ移行後)


- お手元に「FITWeb インターネットサービスご利用設定のお知らせ」(以下「通知書」)をご用意ください。



① Thunderbird を起動します。




② 左側の FITWeb メールアドレスを選択し、
[アカウント設定]をクリックします。



③ [アカウント設定]タブが表示されます。
左側メニューから[サーバー設定]をクリックします。
下記のように修正して、「Enter」キーを押します。

サーバー名	fwmmail.hyper.fitweb.net
-------	--------------------------



④ 「サーバー名やユーザー名の変更を適用するためには再起動が必要です。」と表示されます。
[再起動]をクリックします。




⑤ Thunderbird が再起動します。
画面中央に「ログインに失敗しました。」と表示されるまで、しばらくお待ちください。
[キャンセル]をクリックします。




⑥ 左側メニューから[サーバー設定]をクリックします。
下記のように修正して、「Enter」キーを押します。


ユーザー名	お客様のメールアドレス
-------	-------------



⑦ 「ユーザー名を変更しました。このアカウントのメールアドレスやユーザー名も更新しなくてよいか確認してください。」と表示されます。
[OK]をクリックします。




⑧ 「サーバー名やユーザー名の変更を適用するためには再起動が必要です。」と表示されます。
[再起動]をクリックします。




- ⑨ Thunderbird が再起動します。
左側メニューから[サーバー設定]をクリックします。
下記のように修正します。

接続の保護	SSL/TLS
認証方式	通常のパスワード認証
ポート	995




- ⑩ 左側メニューから[送信サーバー]をクリックします。
FITWeb メールアドレスを選択して、[編集]をクリックします。



- ⑪ [送信 (SMTP) サーバー]画面が表示されます。
下記のように修正します。

サーバー名	fwmmail.hyper.fitweb.net
ポート番号	465
接続の保護	SSL/TLS
認証方式	通常のパスワード認証


[OK]をクリックします。



- ⑫ アカウント設定タブの[X]をクリックします。



- ⑬ 右上の[X]をクリックして、Thunderbird を閉じます。



⑭ Thunderbird を起動します。

⑮ メイン画面が表示されます。

[メッセージを作成]をクリックして、メール送信のテストをします。

自分から自分宛にメールを送信します。




⑯ 送信の際に、「送信(SMTP)サーバー

fwmail.hyper.fitweb.net のパスワードが必要です」と表示されます。下記のように入力します。

入力画面	通知書の項目
パスワード	メールパスワード
パスワードを記憶する	チェックする

[OK]をクリックします。



⑰ メイン画面が表示されます。

左上の[受信]をクリックして、受信します。



⑱ 自分から送ったテストメールが届いていることを確認します。

これで設定は終了です。

