【メール設定】 Microsoft Outlook（Office365 版/ 2019 以降）
設定変更方法（メールサーバ移行後）



① Outlook（classic）を起動します。



② メイン画面が表示されます。
メニューバーの［ファイル］をクリックします。

③ ［アカウント情報］画面が表示されます。
［アカウント設定］をクリックし、下に表示される［プロファイルの管理］をクリックします。

［ユーザー アカウント制御］画面が表示された場合は、［はい］をクリックします。

④ ［メール設定］画面が表示されます。
［電子メール アカウント］をクリックします。

⑤ ［電子メール アカウント］画面が表示されます。
FITWeb アドレスをダブルクリックします。



⑥ ［POP と IMAP のアカウント設定］画面が表示されます。
項目を確認し、下記のように修正します。

受信メールサーバー	fwmail.hyper.fitweb.net
送信メールサーバー	fwmail.hyper.fitweb.net
アカウント名	メールアドレス 例) sample@fwt.fitweb.or.jp

⑦ ［詳細設定］をクリックします。



⑧ ［インターネット電子メール設定］画面が表示されます。
［送信サーバー］タブをクリックします。
下記の項目を確認し、修正します。

受信メールサーバーと同じ設定を使用する	選択する



⑨ ［詳細設定］タブをクリックします。

下記の項目を確認し、修正します。

受信サーバー(POP3)	995
このサーバーでは暗号化された接続が必要	チェックする
送信サーバー(SMTP)	465
使用する暗号化接続の種類	SSL/TLS

［OK］をクリックします。



⑩ ［POP と IMAP のアカウント設定］画面に戻ります。

［次へ］をクリックします。



⑪ ［テスト アカウント設定］画面が表示されます。

アカウントのテストが完了したら、［閉じる］をクリックします。

⑫ ［すべて完了しました］画面が表示されます。
［完了］をクリックします。

残った画面を閉じます。
［電子メールアカウント］画面の［閉じる］をクリックします。
［メール設定］画面の［閉じる］をクリックします。
［アカウント情報］画面左上 を押すとメイン画面が表示されます。

これで設定は終了です。